

## filament ファイル Bin ファイルのインポート方法

### ideaMaker バージョン


ideaMaker 5.0 以降

### 用意するファイル

- ・ filament ファイル
- ・ bin ファイル


### インポート手順

① ideaMaker を開き、下図赤枠で囲ったスライステンププレート画面を開きます。




②テンプレート選択画面が表示されますので、この画面のフィラメント枠の右側にある「更に」と書かれたボタンをクリックします。

(右のエクストルーダーにテンプレートを入れる場合は右のエクストルーダー横の「更に」のボタンをクリックします。メインテンプレートは左のエクストルーダーです。)




③「ローカルディスクからのインポート」を選択します。




④ filament ファイルを選択し、「開く」をクリックします。




⑤ 下図の画面が表示されますので、「確定」をクリックします。



⑥ テンプレート選択画面よりフィラメントが選択できるようになります。




⑦ 作成されたフィラメントを選択し、その下のテンプレート選択欄の右の「更に」をクリックし、「ローカルディスクからのインポート」ボタンをクリックします。



⑧ bin ファイルを選択し、「開く」をクリックします。



⑨ 「確定」をクリックします。



⑩ これでインポートは完了です。サポート等の設定を確認の上、スライスを実行し、造形を行なってください。

